

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO  
CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
===☉ ☆ ☽===

## HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VPN

Hà Nội, tháng 7 năm 2019

# MỤC LỤC

<b><u>I. YÊU CẦU</u></b> .....	<b>3</b>
1.1. Thiết bị.....	3
1.2. Phần mềm sử dụng .....	3
<b>II. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GLOBAL PROTECT PORTAL</b> .....	<b>3</b>
2.1. Tải phần mềm Global Protect Portal.....	3
2.2. Cài đặt phần mềm Check Point Endpoint Security VPN.....	4
2.3. Đăng nhập VPN .....	7
<b>III. HƯỚNG DẪN ĐỔI IP ĐƯỜNG TRUYỀN FTP SERVER</b> .....	<b>8</b>

## I. YÊU CẦU

### 1.1. Thiết bị

- Máy tính có kết nối internet.

### 1.2. Phần mềm sử dụng

- Global Protect Portal.

## II. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GLOBAL PROTECT PORTAL

### 2.1. Tải phần mềm Global Protect Portal


- Sử dụng máy tính mở trình duyệt web truy cập vào đường link:

<http://ftp.vks.gov.vn/prg/VPN/VPN.rar>

- Sau đó nhấn phím **Enter**




- Nhấn chọn **Save** để lưu file




## 2.2. Cài đặt phần mềm Check Point Endpoint Security VPN


- Tìm đến thư mục lưu file có tên **vpn.rar** vừa tải về, nhấn chuột phải vào file chọn **Extract files**




- Nhấn **OK** để giải nén file



- Sau khi giải nén ta được folder **vpn** → nhấn đúp vào folder **vpn**




- Nhấn đúp file **GlobalProtect-32bit** để cài đặt nếu máy tính cài win32bit
- Nhấn đúp file **GlobalProtect-64bit** để cài đặt nếu máy tính cài win64bit




- Nhấn **Next** để tiếp tục




- Nhấn **Next** để tiếp tục



- Nhấn **Next** để tiếp tục




- Nhấn **Close** để kết thúc quá trình cài đặt




## 2.3. Đăng nhập VPN

- Nhấn đúp vào icon của phần mềm vừa cài đặt




- Mục **Portal** điền địa chỉ IP: **117.1.16.1**
- Điền username và password được cấp, ví dụ: **vks\_hanoi**, pass **1234567**
- Nhấn **Connect** để kết nối



- Nhấn **Continue** để tiếp tục




- Trạng thái thông báo **Connected** → Kế nối thành công




### III. HƯỚNG DẪN ĐỔI IP ĐƯỜNG TRUYỀN FTP SERVER

- Bước 1: Nhấn chuột phải vào icon phần mềm **FTPNET4** → chọn mục **Open file location**







- Bước 2: Nhấn đúp chuột trái vào thư mục **FTPnet42016**




- Bước 3: Nhấn chuột phải vào file **config**  
→ chọn **Open with**  
→ chọn **Notepad**



- Bước 4: Copy toàn bộ nội dung của file **config**




- Bước 5: Mở 1 trang notepad mới bằng cách nhấn chuột vào mục **File**  
→ Chọn mục **New Window**




- Bước 6: Tại trang notepad mới **paste** toàn bộ nội dung vừa copy từ file config sang




- Bước 7: Tại trang notepad mới sửa địa chỉ ip: **113.164.225.98** thành địa chỉ ip: **10.47.102.239**, sau đó copy toàn bộ nội dung vừa chỉnh sửa




- Bước 8: Quay trở lại file **config** paste toàn bộ nội dung vừa chỉnh sửa đề lên nội dung cũ, sau đó nhấn tổ hợp phím “**ctrl+s**” để lưu lại




- Bước 9: Chọn thư mục lưu tạm thời tại **Desktop** → nhấn **Save**




- Bước 10: Nhấn chuột phải vào icon phần mềm **FTPNET4** → chọn mục **Open file location**




Nhấn đúp chuột trái vào thư mục *FTPnet42016*




Nhấn chuột phải vào file *config* → chọn *Delete*




- Bước 11: Thoát ra màn hình Desktop, nhấn chuột phải vào file *config* → chọn *Copy*




- Bước 12: Paste file config vào thư mục **FTPnet42016**



Nhấn Continue để tiếp tục



- Bước 13: Hoàn thành việc chuyển đổi IP





- Bước 14: Mở phần mềm *FTPnet4* lên kiểm tra mục *Host kết nối* có địa chỉ ip: 10.47.102.239 là hoàn thành

